

Computergrafik SS 2010

Oliver Vornberger

Kapitel 13:  
3D-Transformationen

Vorlesung vom 18.05.2010

# Einsatzgebiet

- Platzierung von Objekten in der Szene
- Berechnung der Projektion

# Translation

$$(x', y', z') := (x + t_x, y + t_y, z + t_z)$$

$$T(t_x, t_y, t_z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

# Skalierung

Fixpunkt im Ursprung:

$$(x', y', z') := (x \cdot s_x, y \cdot s_y, z \cdot s_z)$$


$$S(s_x, s_y, s_z) = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Fixpunkt bei  $Z_x, Z_y, Z_z$ :

$$T(Z_x, Z_y, Z_z) \cdot S(s_x, s_y, s_z) \cdot T(-Z_x, -Z_y, -Z_z)$$

# Rotation

- um z-Achse
- um x-Achse
- um y-Achse
- um beliebige Achse




# Rotation um z-Achse

$$x' := x \cdot \cos(\delta) - y \cdot \sin(\delta)$$

$$y' := x \cdot \sin(\delta) + y \cdot \cos(\delta)$$

$$z' := z$$




$$R_z(\delta) = \begin{pmatrix} \cos(\delta) & -\sin(\delta) & 0 & 0 \\ \sin(\delta) & \cos(\delta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

## Rotation um x-Achse

$$x' := x$$

$$y' := y \cdot \cos(\delta) - z \cdot \sin(\delta)$$

$$z' := y \cdot \sin(\delta) + z \cdot \cos(\delta)$$




$$R_x(\delta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\delta) & -\sin(\delta) & 0 \\ 0 & \sin(\delta) & \cos(\delta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

## Rotation um y-Achse

$$x' := z \cdot \sin(\delta) + x \cdot \cos(\delta)$$

$$y' := y$$

$$z' := z \cdot \cos(\delta) - x \cdot \sin(\delta)$$




$$R_y(\delta) = \begin{pmatrix} \cos(\delta) & 0 & \sin(\delta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(\delta) & 0 & \cos(\delta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$


# Rotation um beliebige Achse

Punkt P    Drehwinkel  $\delta$     Drehachse  $P_2-P_1$

1. Translation in den Ursprung
2. Rotation um die x-Achse in die xz-Ebene
3. Rotation um die y-Achse in die z-Achse
4. Rotation um die z-Achse mit Winkel  $\delta$
5. Inversion von Schritt 3
6. Inversion von Schritt 2
7. Inversion von Schritt 1



## Drehachse


$$\vec{v} = P_2 - P_1 = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{pmatrix}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$



$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad |\vec{u}| = 1$$

$$a = \frac{x_2 - x_1}{|\vec{v}|} \quad b = \frac{y_2 - y_1}{|\vec{v}|} \quad c = \frac{z_2 - z_1}{|\vec{v}|}$$

# 1.) Translation in den Ursprung

$$T(-x_1, -y_1, -z_1)$$

## 2.) Rotation um x-Achse in xz-Ebene




$$\cos(\alpha) = c/d$$

$$\sin(\alpha) = b/d$$

$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c/d & -b/d & 0 \\ 0 & b/d & c/d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

### 3.) Rotation um y-Achse in z-Achse



$$R_y(\beta) = \begin{pmatrix} d & 0 & -a & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ a & 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \cos(\beta) = \cos(360^\circ - \beta) = d$$

$$\Rightarrow \sin(\beta) = -\sin(360^\circ - \beta) = -a$$


## 4.) Rotation um die z-Achse

$$R_z(\delta) = \begin{pmatrix} \cos(\delta) & -\sin(\delta) & 0 & 0 \\ \sin(\delta) & \cos(\delta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

# 1. - 7.) Gesamttransformation

$$\begin{aligned} R(\vec{v}, \delta) = & T(-P_1) \\ & R_x(\alpha) \cdot \\ & R_y(\beta) \cdot \\ & R_z(\delta) \cdot \\ & R_y^{-1}(\beta) \cdot \\ & R_x^{-1}(\alpha) \cdot \\ & T(P_1). \end{aligned}$$

# Transformation einer Normalen



$$\begin{aligned}\vec{r} &= P_2 - P_1 & P'_1 &= M \cdot P_1 & P'_2 &= M \cdot P_2 \\ && \vec{r}' &= P'_2 - P'_1 \\ &= M \cdot P_2 - M \cdot P_1 & & & = M \cdot (P_2 - P_1) &= M \cdot \vec{r}\end{aligned}$$

$$\vec{n}^T \cdot \vec{r} = 0 \qquad M \cdot \vec{r} = \vec{r}' \qquad \vec{n}'^T \cdot \vec{r}' \stackrel{!}{=} 0$$

# Umformungen

$$\vec{n}^T \cdot r = 0$$

$$\vec{n}^T \cdot M^{-1} \cdot M \cdot r = 0$$


$$((M^{-1})^T \cdot \vec{n})^T \cdot \underbrace{M \cdot r}_{\vec{r}'} = 0 \quad \vec{n}'^T \cdot \vec{r}' = 0$$

$$((M^{-1})^T \cdot \vec{n})^T = \vec{n}'^T$$

$$((M^{-1})^T \cdot \vec{n}) = \vec{n}'$$

⇒ transformiere den Normalenvektor  
mit der transponierten Inversen !

# Skalierung einer Normalen




# Rotation einer Normalen

|     |
|-----|
| 0.8 |
| 0.6 |
| 0.0 |

drehe um 25°

M

|      |       |     |
|------|-------|-----|
| 0.91 | -0.42 | 0.0 |
| 0.42 | 0.91  | 0.0 |
| 0.0  | 0.0   | 1.0 |



|      |
|------|
| 0.48 |
| 0.88 |
| 0.00 |

$M^{-1}$

|       |      |     |
|-------|------|-----|
| 0.91  | 0.42 | 0.0 |
| -0.42 | 0.91 | 0.0 |
| 0.0   | 0.0  | 1.0 |

$(M^{-1})^T$

|      |       |     |
|------|-------|-----|
| 0.91 | -0.42 | 0.0 |
| 0.42 | 0.91  | 0.0 |
| 0.0  | 0.0   | 1.0 |


# Translation einer Normalen

0.8  
0.6  
0.0

verschiebe um (5,2)



0.8  
0.6  
0.0



$M$

1 0 5  
0 1 2  
0 0 1

$M^{-1}$

1 0 -5  
0 1 -2  
0 0 1

$(M^{-1})^T$


1 0 0  
0 1 0  
-5 -2 1

Computergrafik SS 2010

Oliver Vornberger



Kapitel 14:  
Projektion

# Projektion




# Projektionsarten

- Zentralprojektion:  
Augenpunkt im endlichen Abstand
- Parallelprojektion:  
Augenpunkt im Unendlichen




# 1 Fluchtpunkt




Bildecke schneidet  
eine Koordinatenachse

## 2 Fluchtpunkte

Bildebene schneidet  
zwei Koordinatenachsen




# 3 Fluchtpunkte




# Aufgabenstellung

- Bildecke sei in xy-Ebene
- Augenpunkt sei auf negativer z-Achse bei  $-a$
- Gegeben Punkt  $P$
- Finde Schnittpunkt  $P'$




## Blick von oben



$$\frac{x'}{a} = \frac{x}{a+z}$$

$$x' = \frac{x}{1+z/a}$$

# Blick von der Seite



# Ergebnis

$$x' = \frac{x}{1+z/a} \quad y' = \frac{y}{1+z/a} \quad z \text{ merken}$$

$$x' = \frac{x}{w} \quad y' = \frac{y}{w} \quad w = 1 + z/a$$

$$P' = \left( \frac{x}{w}, \frac{y}{w}, 0, 1 \right) = (x, y, 0, 1 + z/a)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/a & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \\ 1+z/a \end{pmatrix}$$


# Parallelprojektion

Normalprojektion


Grund-, Seiten-, Aufriss:



axonometrische  
Projektion:



schiefe Projektion




# Normalprojektion

Bilde  $(x,y,z,1)$  auf  $(x,y,0,1)$  ab:

$$P_{ortho_{xy}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

# Schiefe Projektion



Beeinflusst durch ...

... Verkürzung in z-Richtung

... Anstellwinkel  $\alpha$

# Schiefe Projektion

$$x' = x - L \cdot \cos(\alpha)$$

$$(x - x')/L = \cos(\alpha)$$

$$y' = y + L \cdot \sin(\alpha)$$

$$(y - y')/L = \sin(\alpha)$$

$$z' = 0$$


$$\tan(\beta) = z/L$$

$$x' = x - z \cdot (\cos \alpha) / \tan(\beta))$$

$$x' = x + z \cdot (\sin \alpha) / \tan(\beta))$$

$\alpha$  = Anstellwinkel

$\beta$  = Verkürzungsfaktor



# schiefe Transformationsmatrix

$$x' = x - z \cdot \frac{\cos(\alpha)}{\tan(\beta)}$$

$$y' = y + z \cdot \frac{\sin(\alpha)}{\tan(\beta)}$$

$$z' = 0$$

$$w' = 1$$

$$P_{schief_{xy}}(\alpha, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{\cos(\alpha)}{\tan(\beta)} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{\sin(\alpha)}{\tan(\beta)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$


# x-Ausdehnung zu z-Ausdehnung

$$x'_1 = x_1 - z_1 \cdot \cos(\alpha) / \tan(\beta)$$

$$y'_1 = y_1 - z_1 \cdot \sin(\alpha) / \tan(\beta)$$

$$x'_2 = x_2 - z_2 \cdot \cos(\alpha) / \tan(\beta)$$

$$y'_2 = y_2 - z_2 \cdot \sin(\alpha) / \tan(\beta)$$



2 Punkte auf Lot zu x/y:

$$|x'_1 - x'_2| = |(z_1 - z_2) \cdot \cos(\alpha) / \tan(\beta)|$$

$$|y'_1 - y'_2| = |(z_1 - z_2) \cdot \sin(\alpha) / \tan(\beta)|$$

# Verkürzungsfaktor

$$|P'_1 - P'_2| = \sqrt{|x'_1 - x'_2|^2 + |y'_1 - y'_2|^2}$$

$$|P'_1 - P'_2| = \sqrt{\frac{(z_1 - z_2)^2}{\tan^2(\beta)} \cdot (\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha))}$$

$$\begin{aligned} \cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) &= 1 \\ &= \frac{z_1 - z_2}{\tan(\beta)} \end{aligned}$$


$$d = \frac{1}{\tan(\beta)}$$

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| $\beta = 45^\circ$    | $\Rightarrow d = 1$   |
| $\beta = 63.43^\circ$ | $\Rightarrow d = 0.5$ |

# Beispiele für schiefe Projektion

$$\beta = 45^\circ \Rightarrow d = 1$$


$$\alpha = 35^\circ$$



Kavalierprojektion

$$\beta = 63.43^\circ \Rightarrow d = 0.5$$

$$\alpha = 50^\circ$$



Kabinettprojektion